

The logo features a stylized blue head profile with circuit-like lines and wings on the left, followed by the word "SMARTHERO" in a bold, blue, sans-serif font.

SMARTHERO



MANUALE UTENTE

Aggiornamento Firmware
SMARTHERO

Versione 04-15062020

INDICE

INFORMAZIONI GENERALI	3
SCARICA E INSTALLA L'APP.....	3
COMPATIBILITÀ.....	3
COME AGGIORNARE IL TUO SMAIRTHERO	3
PERMESSI.....	3
TUTORIAL.....	4
CONNETTI IL TUO SMAIRTHERO.....	4
AVVIA L'AGGIORNAMENTO.....	5
CLAUSOLA ESONERATIVA DI RESPONSABILITA'	6

INFORMAZIONI GENERALI

SCARICA E INSTALLA L'APP

Cerca e installa l'app "SmairHero Update" dal Google Play per i dispositivi Android™ e dall'App Store per i dispositivi Apple.



COMPATIBILITÀ

Android™ 4.4.2 o superiore, Apple 10.3 o superiore

Il funzionamento dell'app è subordinato al funzionamento dello smartphone. Se lo smartphone ha dei problemi di prestazioni non può essere garantito il funzionamento di SmairHero Update.

In caso di custom ROM non si garantisce il corretto funzionamento dell'app SmairHero Update.

L'app potrebbe non essere scaricabile dagli store sugli smartphone non certificati dal vendor del sistema operativo.

In caso di aggiornamento del sistema operativo ad una versione superiore verifica nella sezione SUPPORTO del nostro sito internet o nel change log dall'App Store o dal Play Store che sia indicata la piena compatibilità.

COME AGGIORNARE IL TUO SMAIRHERO

ATTENZIONE: Prima di iniziare la procedura accertati che la batteria dello smartphone e di SMAIRHERO siano al di sopra del 30%.

Apri l'app SmairHero Update sul tuo smartphone (Android™ / Apple).

PERMESSI

La prima volta che si utilizza l'app SMAIRHERO Update, sarà richiesto di:

App Apple

Consentire l'invio delle notifiche.



App Android™


Consentire di accedere alla propria posizione.




Disabilitare l'ottimizzazione del risparmio energetico.



1) Tocca "Vai a impostazioni"



2) Tocca "Consentite"



3) Tocca "Tutte le app"



4) Cerca nell'elenco l'app SmairHero Update e togliila da quelle protette (consulta il manuale del tuo smartphone)

N.B. Nel caso in cui non si acconsenta l'accesso al posizionamento non potrà essere avviata correttamente la ricerca di SMAIRTHERO.

TUTORIAL



Leggi il tutorial che si presenta all'apertura dell'app: ti spiegherà i passi da seguire per effettuare l'aggiornamento di SMAIRTHERO.

CONNETTI IL TUO SMAIRTHERO

Una volta terminato il tutorial, accendi SMAIRTHERO senza indossarlo usando il pulsante presente su di esso.

Avvicina SMAIRTHERO acceso allo smartphone e tocca il pulsante "Scan".




Il tuo SMAIRTHERO verrà visualizzato a video e sarà possibile selezionarlo.

Tocca la voce che comparirà sul display per completare la connessione e iniziare la verifica dell'aggiornamento firmware.

AVVIA L'AGGIORNAMENTO

Una volta verificato che è possibile effettuare un aggiornamento del firmware, sarà possibile avviare la procedura cliccando su "Avvia aggiornamento".




N.B. Se ti comparisse questo messaggio vuol dire che il tuo SMAIRTHERO è già aggiornato, tocca "Disconnetti" per effettuare la disconnessione e usarlo con il Servizio SmairtHero.



ATTENZIONE: Il processo si completerà nell'arco di qualche minuto: la durata dipenderà dalla distanza tra lo smartphone e SMAIRTHERO e dal tipo di Bluetooth disponibile su smartphone. Non spegnere il telefono e non distanziare dispositivo e smartphone durante l'aggiornamento.

Terminata l'operazione riceverai una notifica che ti confermerà l'esito dell'aggiornamento; il tuo SMAIRTHERO sarà spento (LED non lampeggiante), e potrai quindi rindossarlo e, una volta acceso, utilizzarlo con l'app SmairtHero.



ATTENZIONE: Nel caso in cui fallisse la procedura di aggiornamento, e SMAIRTHERO rimanesse con il LED lampeggiante alternativamente, è possibile ripartire con l'aggiornamento rieseguendo gli stessi passi. Con il LED lampeggiante alternativamente SMAIRTHERO non potrà essere utilizzato con l'app SmairtHero.

ATTENZIONE: Per funzionare correttamente è necessaria una connessione ad Internet; si consiglia di utilizzare una connessione Wi-Fi.

CLAUSOLA ESONERATIVA DI RESPONSABILITA'

I contenuti di questo manuale sono illustrati unicamente a scopo informativo. I prodotti hardware e software in esso descritti sono soggetti a modifiche, senza alcun preavviso; ciò è dovuto al programma di sviluppo continuo del produttore.

MAIS Srl fornisce la garanzia di cui sopra esclusivamente al prodotto da ella venduto e contenuto in questo manuale (non rilascia dichiarazioni né fornisce garanzie in merito a questo manuale e ai prodotti descritti all'interno).

MAIS Srl non sarà responsabile per i danni, le perdite, i costi o le spese, diretti, indiretti o accessori, causati o accidentali, derivanti o riconducibili all'uso improprio del prodotto dalla stessa venduto e descritto in questo manuale (di questo manuale o dei prodotti descritti all'interno).

Prodotto da:

MAIS Srl

Sede Legale: VIA GIUSEPPE MAZZINI 20 CAP 34121 – TRIESTE (TS)

SmairtHero e il suo logo sono marchi registrati da MAIS Srl.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc

Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc